




E-post oppsett av xi.no og norpost.net kontoer i Outlook (POP)

Start Outlook 

For å legge inn ny e-post, velg Fil – Legg til konto



The screenshot shows the Outlook 'Kontoinformasjon' (Account Information) window. On the left is a blue navigation pane with options: 'Informasjon', 'Åpne og eksporter', 'Lagre som', 'Lagre vedlegg', and 'Skriv ut'. The main area displays account details for 'support@pcsupport.no' (Microsoft Exchange). Below this is a '+ Legg til konto' button. A tooltip is visible over the 'Kontoinnstillinger' (Account Settings) link, containing the text: 'Legg til en e-postkonto eller annen tilkobling. Kontoinnstillinger. Endre innstillinger for denne kontoen eller opprett flere tilkoblinger.'



The screenshot shows the 'Legg til konto' (Add Account) dialog box. It has a title bar with 'Legg til konto' and a close button. The main content is titled 'Automatisk kontooppsett' (Automatic account setup) with the subtext 'Outlook kan automatisk konfigurere mange e-postkontoer.' Below this are two radio button options: 'E-postkonto' (selected) and 'Manuelt oppsett eller flere servertyper'. The 'E-postkonto' section contains four input fields: 'Ditt navn:' (with example 'Ellen Adams'), 'E-postadresse:' (with example 'ellen@contoso.com'), 'Passord:', and 'Skriv inn passordet på nytt:' (with instruction 'Skriv inn passordet du fikk av Internett-leverandøren.'). At the bottom are three buttons: '< Tilbake', 'Neste >', and 'Avbryt'.

Om du har POP konto – Basic 500 mb Exchange konto:

Velg Manuelt oppsett eller flere servertyper

Legg til konto ✕

Automatisk kontooppsett
Konfigurer en konto manuelt, eller koble til andre servertyper.

E-postkonto

Ditt navn:
Eksempel: Ellen Adams

E-postadresse:
Eksempel: ellen@contoso.com

Passord:
Skriv inn passordet på nytt:
Skriv inn passordet du fikk av Internett-leverandøren.

Manuelt oppsett eller flere servertyper

Klikk på Neste

Legg til konto ✕

Velg tjeneste

Microsoft Exchange Server eller kompatibel tjeneste
Koble til en Exchange-konto og få tilgang til e-post, kalender, kontakter, fakser og talemeldinger

Outlook.com- eller Exchange ActiveSync-kompatibel tjeneste
Koble til en tjeneste som Outlook.com for å få tilgang til e-post, kalendere, kontakter og oppgaver

POP eller IMAP
Koble til en POP- eller IMAP-e-postkonto

Velg POP eller IMAP

(OBS E-post adresser fra XI.no og norpost.net støtter kun POP, ikke IMAP)

Fyll inn informasjon – Eksempel: pop.xi.no – test@xi.no

Legg til konto

Innstillinger for POP- og IMAP-konto
Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Brukerinformasjon
Navn: PC Support AS TEST
E-postadresse: test@xi.no

Serverinformasjon
Kontotype: POP3
Server for innkommende e-post: pop.xi.no
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.pcsupport.no

Påloggingsinformasjon
Brukernavn: test@xi.no
Passord: *****
 Husk passord
 Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)

Test kontoinnstillinger
Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.
Test kontoinnstillinger...
 Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Lever nye meldinger til:
 Ny Outlook-datafil
 Eksisterende Outlook-datafil
Bla gjennom

Flere innstillinger...

< Tilbake Neste > Avbryt

Eksempel pop.norpost.net – test@norpost.no

Legg til konto

Innstillinger for POP- og IMAP-konto
Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Brukerinformasjon
Navn: PC Support AS TEST
E-postadresse: test@norpost.net

Serverinformasjon
Kontotype: POP3
Server for innkommende e-post: Pop.norpost.net
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.pcsupport.no

Påloggingsinformasjon
Brukernavn: test@norpost.net
Passord: *****
 Husk passord
 Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)

Test kontoinnstillinger
Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.
Test kontoinnstillinger...
 Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Lever nye meldinger til:
 Ny Outlook-datafil
 Eksisterende Outlook-datafil
Bla gjennom

Flere innstillinger...

< Tilbake Neste > Avbryt

Innkommende e-post (innkommende mailserver): **pop.xi.no** eller **pop.norpost.net**

Utgående e-post – bruk internettleverandørens utgående mailserver


Her er noen leverandører – OBS Sjekk egen internettleverandørs websider for meir informasjon om oppsett:

NextGentel: mail.broadpark.no (www.nextgentel.no)

Telenor: smtp.online.no (www.telenor.no)

Netcom: smtp.netcom.no (www.netcom.no)

Om du vil benytte POP tjeneste med sikker tilkobling, dvs at brukernavn og passord ikkje blir sendt i klartekst, så må ein endre innkommende mailserver til: **mail2.hosting.pcsupport.no** og **SSL må skrues på** under Flere innstillinger. Disse innstillingane benyttes også for Full Exchange kontoer.



Innstillinger for POP- og IMAP-konto
Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Brukerinformasjon
Navn: PC Support AS TEST
E-postadresse: test@xi.no

Serverinformasjon
Kontotype: POP3
Server for innkommende e-post: mail2.hosting.pcsupport.no
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.pcsupport.no

Påloggingsinformasjon
Brukernavn: test@xi.no
Passord: *****
 Husk passord
 Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)

Test kontoinnstillinger
Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.
Test kontoinnstillinger...
 Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Flere innstillinger...

< Tilbake Neste > Avbryt

Legg til konto

Innstillinger for POP- og IMAP-konto

Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Brukerinformasjon

Navn:

E-postadresse:

Serverinformasjon

Kontotype:

Server for innkommende e-post:

Server for utgående e-post (SMTP):

Påloggingsinformasjon

Brukernavn:

Passord:

Husk passord

Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)

Test kontoinnstillinger

Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.

Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Lever nye meldinger til:

Ny Outlook-datafil

Eksisterende Outlook-datafil

Klikk på «Flere innstillinger» - velg fanen «Avansert»

Legg til konto

Innstillinger for POP- og IMAP-konto

Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Innstillinger for e-post for Internett

Generelt | Server for utgående e-post | **Avansert**

Serverportnumre

Innkommende e-post (POP3):

Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)

Utgående e-post (SMTP):

Bruk følgende type kryptert tilkobling:

Tidsavbrudd for server

Kort Langt 1 minutt

Levering

La det være en kopi av meldinger på serveren

Fjern fra serveren etter dager

Fjern fra serveren ved sletting fra Slettede elementer

Test kontoinnstillinger

Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.

Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Lever nye meldinger til:

Ny Outlook-datafil


Eksisterende Outlook-datafil

Standard oppsett (Mailserver: pop.xi.no og pop.norpost.net):

- Innkommende e-post (POP3) : 110
- Utgående e-post (SMTP): 25
- Ikkje hake: på Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)

Oppsett hvis SSL benyttes (Mailserver: mail2.hosting.pcsupport.no) :

- Innkommende e-post (POP3): 995
- Hak av på Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)
- Utgående e-post (SMTP): 25



OBS Andre internettleverandører kan ha andre innstillinger på SMTP – sjekk opp dette.

Sett hake på : La det være en kopi av meldinger på serveren og Fjern fra serveren ved sletting fra Slettede elementer. (Anbefalt oppsett)

Klikk på OK

Endre konto

Innstillinger for POP- og IMAP-konto

Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Brukerinformasjon

Navn:

E-postadresse:

Serverinformasjon

Kontotype:

Server for innkommende e-post:

Server for utgående e-post (SMTP):

Påloggingsinformasjon

Brukernavn:

Passord:

Husk passord

Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)

Test kontoinnstillinger

Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.

Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Test innstillinger – klikk på Test kontoinnstillinger

Test kontoinnstillinger

Alle testene er fullført. Velg Lukk for å fortsette.

Oppgaver

Oppgaver	Status
✓ Logg på server for innkommende e-post (...)	Fullført
✓ Send e-postmelding som test	Fullført

Innkommende og utgående e-post blir testet. Om testen er ok - Lukk

Legg til konto

Innstillinger for POP- og IMAP-konto
Skriv inn innstillingene for e-postserveren for kontoen din.

Brukerinformasjon
Navn: PC Support AS TEST
E-postadresse: test@xi.no

Serverinformasjon
Kontotype: POP3
Server for innkommende e-post: pop.xi.no
Server for utgående e-post (SMTP): smtp.pcsupport.no

Påloggingsinformasjon
Brukernavn: test@xi.no
Passord: *****
 Husk passord
 Krev pålogging med sikker godkjenning av passord (SPA)

Test kontoinnstillinger
Vi anbefaler at du tester kontoen din for å kontrollere at oppføringene er riktige.
Test kontoinnstillinger...
 Test automatisk kontoinnstillinger når du klikker Neste

Lever nye meldinger til:
 Ny Outlook-datafil
 Eksisterende Outlook-datafil
Bla gjennom

Flere innstillinger...

< Tilbake Neste > Avbryt

Velg Neste

Test av kontoinnstillinger blir kjørt på nytt når en trykker Neste, og hvis test er ok - Lukk.

Legg til konto


Du er klar!

Vi har all informasjonen vi trenger for å opprette en konto.

Legg til en ny konto...

< Tilbake Fullfør

Klikk på Fullfør – E-postkontoen din er klar til bruk.



Du har også mulighet til å logge på webmail via www.xi.no

Denne veiledninga gjelder kun for POP konto oppsett for XI.no og norpost.net e-postkontoar, om du har Exchange konto, så benyttes annet oppsett. Sjå eiga veiledning for dette.

Om du trenger hjelp til oppsett av e-post, så ta kontakt med Driftssenteret vårt.

Driftssenter | PC Support AS
+47 70 24 50 40 | support@pcsupport.no | www.pcsupport.no



PC Support AS | Ullavikvegen 39 | 6230 Sykkylven | +47 70 24 50 00 | www.pcsupport.no