


Veiledning for oppsett av POP konto – Android telefon

Denne veiledninga er for XI.no og norpost.net kundar med POP konto, dvs Basic POP konto (500 / 1000 Mb) – IKKJE for Exchange kontoar.




Gå til Innstillinger :

Rull ned og velg: Kontoer



Klikk på: Legg til konto

Velg: E-post



← Legg til ny konto

test@xi.no

.....

Vis passord

Angi som standardkonto for sending av e-poster

MANUELT OPPSETT LOGG PÅ

Skriv inn e-post adressa/brukernavn, pass på at også «@xi.no» / «@norpost.net» er med i e-postadressa/brukernavnet. Passord skrives inn. Klikk på: Logg på

Velg: POP3-KONTO

POP3-KONTO
IMAP-KONTO
MICROSOFT EXCHANGE ACTIVESYNC

Innstillingane som kjem opp er standardinnstillingar, desse må endrast.

Innstillingar for Innkomande e-post tjener / server

← Manuelt oppsett

Konto

E-postadresse
test@xi.no

Brukernavn
test@xi.no

Passord
.....

Vis passord

Innkommende server

POP3-server
pop.xi.no

Sikkerhetstype
Ingen ▼

Port
110

Slett e-post fra serveren
Ved sletting fra Innboks ▼

POP3-server: **pop.xi.no** eller **pop.norpost.net**

Sikkerhetstype: Ingen

Port: 110

Slett e-post fra serveren: Ved sletting fra Innboks

[Innstillingar for utgåande e-post tjener / server](#)

Utgående server

SMTP-server
smtp.pcsupport.no

Sikkerhetstype
SSL ▼

Port
465

Godkjenning kreves før sending av e-poster

Brukernavn
autentisering@aut.pcsupport.no

Passord

Vis passord

LOGG PÅ

Utgående e-post – bruk mobilabonnement leverandørens utgåande mailserver.

Her er nokre leverandørar – OBS Sjekk eigen mobilabonnement leverandørs websider for meir informasjon om oppsett:

NextGentel: mail.broadpark.no (www.nextgentel.no)

Telenor: smtp.online.no (www.telenor.no)

Telia har ikkje utgåande e-postserver/SMTP server. Kun eiga webmail løysning.

OBS Enkelte mobilabonnement leverandørar har ikkje eige SMTP oppsett.

Ta kontakt med PC Support AS for hjelp til oppsett med vår utgående e-post server(SMTP):

SMTP-server: smtp.pcsupport.no

Sikkerhetstype: SSL

Port: 465

Brukernavn: autentisering@aut.pcsupport.no

Passord: *****

Ta kontakt på tlf 70245000 valg 1 Helpdesk for å få oppgitt passord

Når du har lagt inn egen SMTP server – trykk Logg på / Neste, så blir innstillingane kontrollert

Kontroll av innstillinger / Verifisering kan ta frå 1-10 minutter

Varsling

Kan ikke koble til e-postserver for å verifisere kontoinformasjonen. Ingen svar fra server.

[AVBRYT](#) [FORTSETT](#)

Om du får denne meldinga - Trykk: Fortsett

Sett opp e-post

Kontoen din er konfigurert og er klar til å sende og motta e-post.

Gi denne kontoen et navn (Valgfritt).

test@xi.no

UTFØRT

Gi kontoen eit navn – f.eks. e-postadressa di

Skriv inn navnet som skal stå i avsenderfeltet – f.eks. ditt eige navn

Klikk på: Utført

Synkroniser konto
Sist synkronisert 22.06.2017 10:00

Kontoinnstillinger

Kontonavn
test@xi.no

Ditt navn
test@xi.no PC Support AS

Alltid send kopi/blindkopi til meg selv
Ingen

Signatur
På

Vis bilder
Vis alle bilder i e-poster.

Synkroniseringsinnstillinger

Synkroniser oppføringer
Hvert 15. minutt

Antall e-poster som lastes
25 e-poster

Begrens hentestørrelse
50 KB


Avanserte innstillinger

Serverinnstillinger

Velg synkroniserings innstillinger (Dette er kun eit eksempel)

Kontoen er konfigurert og er klar til å sende og motta e-post.





WEB MAIL

Exchange 2013

Du kan også logge på webmail via www.pcsupport.no/jeg-er-kunde (www.xi.no)

Denne veiledninga gjeld kun for POP konto oppsett for XI.no og norpost.net e-postkontoar på Android telefonar. OBS om du har Full Exchange konto (over 500 Mb), så benyttes anna oppsett. Sjå eiga veiledning for dette.

Om du trenger hjelp til oppsett av e-post, så ta kontakt med Driftssenteret vårt.

Driftssenter | PC Support AS
+47 70 24 50 40 | support@pcsupport.no | www.pcsupport.no



PC Support AS | Ullavikvegen 39 | 6230 Sykkylven | +47 70 24 50 00 | www.pcsupport.no