

Veiledning for oppsett av POP konto – Android telefon


Denne veiledninga er for XI.no og norpost.net kunder med POP konto, dvs Basic 500 mb POP konto




Gå til Innstillinger :




Rull ned og velg: Kontoer



Rull ned og velg: Legg til Konto




Velg: E-post



Velg: POP3-KONTO

Innstillinger for Innkommende e-post tjener / server



← Innstillinger for innkommende s...

E-postadresse
test@xi.no

Brukernavn
test@xi.no

Passord

NESTE ➔

Skriv inn e-post adressa, i brukernavn legges også inn full e-post adresse, pass på at også «@xi.no» / «@norpost.net» er med i brukarnavnet.

Passord skrives inn.

Neste

← Innstillinger for innkommende s...

POP3-server
pop.xi.no

Sikkerhetstype
Ingen ▼

Port
110

Slett e-post fra serveren
Aldri ▼

NESTE >

POP3-server: **pop.xi.no** eller **pop.norpost.net**

Sikkerhetstype: Ingen

Port: 110

Slett e-post fra serveren: Aldri

Neste

Innstillinger for utgående e-post tjener / server

← Innstillinger for utgående server

SMTP-server
smtp.pcsupport.no

Sikkerhetstype
Ingen ▼

Port
110

Krever pålogging.

Brukernavn
autentisering@aut.pcsupport.no

Passord
.....

NESTE ➔

Utgående e-post – bruk mobilabonnement leverandørens utgående mailserver. Trykk Neste

Her er noen leverandører – OBS Sjekk egen internettleverandørs websider for meir informasjon om oppsett:

NextGentel: mail.broadpark.no (www.nextgentel.no)

Telenor: smtp.online.no (www.telenor.no)

Netcom: smtp.netcom.no (www.netcom.no)

← Innstillinger for utgående server

smtp.pcsupport.no

Sikkerhetstype

Ingen ▾

Port

110

K

Brukernavn

autentisering@aut.pcsupport.no

Passord


.....

Vis passord

NESTE ➤

Kontrollerer utgående serverinnstillinger...

Når du har lagt inn egen SMTP server – trykk Neste, så blir innstillingene kontrollert



Trykk: Fortsett

← Kontoalternativer

Synkroniser oppføringer

Hver time ▼

Høytrafikkidsplan

Hver time ▼

Synkroniser E-post

Angi som standardkonto

Varsle meg når e-post mottas

NESTE ➔

Velg synkroniserings innstillinger (Dette er kun eit eksempel) – Neste

Sett opp e-post

Kontoen din er konfigurert og er klar til å sende og motta e-post.

Gi denne kontoen et navn (Valgfritt).

test@xi.no

meldinger)

Ditt navn (vises

PC SUPPORT TEST


UTFØRT

Gi kontoen eit navn – f.eks. e-postadressa

Skriv inn navnet som skal stå i avsender – f.eks. ditt eige navn

Klikk på: Utført

Kontoen er konfigurert og er klar til å sende og motta e-post



Du har også mulighet til å logge på webmail via www.xi.no

Denne veiledninga gjelder kun for POP konto oppsett for XI.no og norpost.net e-postkontoar på Android telefonar, OBS om du har Full Exchange konto (over 500 mb), så benyttes annet oppsett. Sjå eiga veiledning for dette.

Om du trenger hjelp til oppsett av e-post, så ta kontakt med Driftssenteret vårt.

Driftssenter | PC Support AS
+47 70 24 50 40 | support@pcsupport.no | www.pcsupport.no



PC Support AS | Ullavikvegen 39 | 6230 Sykkylven | +47 70 24 50 00 | www.pcsupport.no